

Mise en place de prairies fleuries et ourlets sur terres assolées

Choix du terrain

- › Choisir un terrain sans plantes à problèmes (rumex).
- › Penser à relier les surfaces écologiques existantes (mise en réseau des biotopes).

Préparation du lit de semences

- › Au plus tard un mois avant le semis, labourer le sol assez profondément (20–25 cm) et herser tout de suite après.
- › Faire un lit fin, bien raffermi et parfaitement propre.
- › Avant le semis, herser (ex. vibroculteur) 1-2-fois en surface à 2 semaines d'intervalles.
- › Sur les sols lourds à très lourds, on préférera un labour à la fin de l'automne plutôt qu'au printemps, pour autant que le risque d'érosion ne soit pas trop élevé.



Coupes de nettoyage

- › Une forte croissance des mauvaises herbes est normale la première année.
- › Effectuer une coupe de nettoyage dès que la végétation commence à couvrir le sol.
- › La première année, il peut être nécessaire d'effectuer jusqu'à 3 coupes de nettoyage.
- › Evacuer tout de suite l'herbe fauchée.
- › Andainer le foin avec ménagement (p.ex. faucher avec barre de coupe; attention: les andaineuses rotatives réglées trop bas peuvent faire de gros dégâts).
- › Combattre régulièrement les mauvaises herbes, telles que les rumex.

Semis

- › Semer tout de suite après le dernier hersage.
- › Période optimale pour les semis en plaine: mi-avril à fin mai.
- › Semis superficiel à la main ou avec un semoir pneumatique.
- › Ne pas enfouir les semences, ne pas semer de cultures de couverture.
- › Passer le rouleau tout de suite après le semis (rouleau non-lisse).

